```
删除信号灯
                                                                                                                                                                                               → 🚺 信号灯(SignalLamp):信号灯ID(signalLampID):如果与signalLampID相同,则删除
                    1. 删除车道上的关联元素
                    2. 删除上下游车道连接的关联元素
                                                                                                                                                                                      删除相位信号颜色
                                                                                                                                                                                                   ── 🚺 相位信号颜色(SignalColor):相位ID,颜色序号(signalPhaseID,serialNnumber):如果与signalPhaseID,serialNnumber相同,则删除
                    3. 删除车道,调用更新车道序号(linkID,laneNumber)
                                                                                                                                                                                                  //保护路径车道连接
                    4. 路径车道连接: 将laneID作为上游车道的所有路径车道连接的connID:
                                                                                                                                                                         信号控制
                                                                                                                                                                                      删除相位
                                                                                                                                                                                                    相位信号颜色(SignalColor):相位ID(signalPhaseID):如果与signalPhaseID相同,则删除
                                      routingMap[routingID] = \{connID, 0\}
                                                                                                                                                                                                    相位(SignalPhase):相位ID(signalPhaseID):如果与signalPhaseID相同,则删除
                                   将laneID作为下游车道的所有路径车道连接的connID
                                      routingMap[routingID] = \{connID, 0\}
                                                                                                                                                                                                     ① 相位(SignalPhase):信号灯组ID(signalGroupID):如果与signalGroupID相同,则signalPhaseID计入signalPhaseIDs
                    5. 车道连接: for routingID in routingMap. keys:
                                                                                                                                                                                      删除信号灯组
                                                                                                                                                                                                     ● 相位(SignalPhase): 信号灯组ID(signalPhaseID): 调用删除相位 (signalPhaseIDs[i])
                                   通过routingMap[routingID].first得到: connID有conSum个车道连接
                                  routingMap[routingID].second = conSum
                                                                                                                                                                                                       )信号灯组(SignalGroup):信号灯组ID(signalGroupID):如果与signalGroupID相同,则删除
                    6. 路径车道连接: for routingID in routingMap. keys:
                                       通过routingID和routingMap[routingID].first: connID有routingConSum个路径车道连接
                                                                                                                                                                                            删除行程时间检测器
                                                                                                                                                                                                               if(routingConSum == 0 && routingMap[routingID].second ! = 0) :
                                          调用保护路径车道连接(routingID,connID)
                                                                                                                                                                                            删除排队计数器
                                                                                                                                                                                                        ➡ │❶ 排队计数器(VehicleQueueCounter):排队计数器编号(queueCounterID):如果与queueCounterID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                         ┣━━▶ ┃ 车辆信息采集器(VehicleDrivInfoCollecter): 车辆信息采集器编号(collecterID): 如果与collecterID相同,则删除
                       查询表名(TableName):查询键1,查询键2(keyl, key2):与(当前keyl, 当前key2)相同?操作
                                                                                                                                                                                            删除导向箭头 ┣━━
                                                                                                                                                                                                           删除路径流量分配 ├── 1 1 路径流量分配(RoutingFLowRatio):路径车辆分配比编号(RoutingFLowRatioID):如果与RoutingFLowRatioID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                         ● 限速车型(ReduceSpeedVehiType): 限速区编号(reduceSpeedArealD): 如果与reduceSpeedArealD相同,则删除
                                                          。路径车道连接(RoutingLaneConnector):路径编号,连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(routingID,connID,laneID1,laneID2):如果与routingID,
                                       删除路径车道连接 ──▶
                                                            connID, laneID1, laneID2相同,则删除
                                                                                                                                                                                           刪除限速区 ┣━━━
                                                                                                                                                                                                          🗿 限速时间段(ReduceSpeedInterval):限速区编号(reduceSpeedArealD):如果与reduceSpeedArealD相同,则删除
                                       ● 路径流量分配(RoutingFLowRatio):路径编号(routingID):如果与routingID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                           限速区(ReduceSpeedArea): 限速区编号(reduceSpeedArealD): 如果与reduceSpeedArealD相同,则删除
                                                                                                                                                                         车辆运行及检测
                        删除路径
                                       │ ❷ 路径车道连接(RoutingLaneConnector): 路径编号(routingID): 如果与routingID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                          ① 发车间隔(DepartureInterval):发车点编号(departurePointID):如果与departurePointID相同,则删除
                                                                                                                                                                                            删除发车点
                                        ❸ 路径路段(RoutingLink):路径编号(routingID):如果与routingID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                           发车点(DeparturePoint):发车点编号(departurePointID):如果与departurePointID相同,则删除
                                       ④ 路径(Routing): 路径编号(routingID): 如果与routingID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                           🕕 车型组成与车型占比(VehicleConsDetail): 车型组成编号(vehicleConsCode): 如果与vehicleConsCode相同,则删除
                                        5 决策点(DecisionPoint),路径(Routing):检查所有决策点,如果存在决策点没有任何路径,则删除
                                                                                                                                                                                            删除车型组成 ┣━━

多 发车间隔(DepartureInterval): 车型组成编号(vehiCons): 如果与vehiCons相同,则删除

                                                                                                                                                                                                            🕨 车型组成(VehicleConstitutent):车型组成编号(vehicleConsCode):如果与vehicleConsCode相同,则删除
                                         ● 路径(Routing):决策点编号(deciPointID):如果与deciPointID相同,则routingID计入routingIDs
                                                                                                                                                                                                        暂时无需考虑:车型组成与车型占比(VehicleConsDetail):车型编号(vehicleTypeCode):如果与vehicleTypeCode相同,则删除
                        删除决策点
                                         ● 路径(Routing): 路径编号(routingID): 调用删除路径 (routingIDs[i])
                                                                                                                                                                                            删除车型
                                                                                                                                                                                                        暂时无需考虑: 限速车型(ReduceSpeedVehiType): 车型编号(vehicleTypeCode): 如果与vehicleTypeCode相同, 则删除
                                         ② 决策点(DecisionPoint): 决策点编号(deciPointID): 如果与deciPointID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                        ● 车型(VehicleType): 车型编号(vehicleTypeCode): 如果与vehicleTypeCode相同,则删除
                                                                   ● 车道连接(LaneConnector):连接段编号(connID):如果与connID相同,则startLaneID保存到startLaneIDs
                                                                  ● 车道(Lane): 车道编号(laneID): 找到startLaneIDs中对应着最小serialNnumber的startLaneID
                         保护路径车道连接(routingID, connID)
                                                                → ② 车道连接(LaneConnector):起始车道编号(startLaneID):如果与startLaneID相同,则endLaneID保存到endLaneIDs
                                                                  2 车道(Lane):车道编号(laneID):找到endLaneID中对应着最小serialNnumber的endLaneID
                                                                   \delta 路径车道连接(RoutingLaneConnector):调用插入路径车道连接(routinglD,connlD,startLanelD,endLanelD)
                                           ① 车道连接(LaneConnector):连接段编号(connID):通过startLaneID, endLaneID找到connID
                                          ② 车道(Lane): 车道编号(laneID): 通过startLaneID, endLaneID得到startLaneNumber, endLaneNumber
                                              限速区(ReduceSpeedArea): 路段或连接段ID, 起始车道编号, 终点车道编号(roadID, laneNumber, toLaneNumber): 如果与connID, startLaneNumber,
                                              endLaneNumber相同,则reduceSpeedArealD计入reduceSpeedArealDs
                                            ③ 限速区(ReduceSpeedArea):限速区编号(reduceSpeedAreaID):调用删除限速区(reduceSpeedAreaIDs[i])
                                             行程时间检测器(VehicleTravelDetector):起始道路编号,起始车道连接的起始车道,起始车道连接的目标车道(startRoadId, start_laneNumber, start_
                                              tolaneNumber):如果与connID,startLaneNumber,endLaneNumber相同,则删除
                                             行程时间检测器(VehicleTravelDetector):终点道路编号,终点车道连接的起始车道,终点车道连接的目标车道(teminalRoadId, teminal_laneNumber,
                                              teminal_tolaneNumber):如果与connID, startLaneNumber, endLaneNumber相同,则删除
                                              排队计数器(VehicleQueueCounter):连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(roadID, laneNumber, toLaneNumber):如果与connID,
                         删除车道连接
                                              startLaneNumber, endLaneNumber相同,则删除
                                              车辆信息采集器(VehicleDrivInfoCollecter): 连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(roadID, laneNumber, toLaneNumber): 如果与connID,
                                             startLaneNumber, endLaneNumber相同,则删除
                                                                                                                                                                                                   ① 乘客到站(BusStationPassengerArriving):站点线路编号(stationLineID):如果与stationLineID相同,则删除
                                                                                                                                                                                删除公交站点-线路
                                          🕡 信号灯(SignalLamp): 起始车道编号,终点车道编号(laneID, toLaneID): 如果与startLaneID, endLaneID相同,则删除
                                                                                                                                                                                                     公交站点-线路(BusStationLine):站点线路编号(stationLineID):如果与stationLineID相同,则删除
                                             车道连接(LaneConnector):连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(connID, startLaneID, endLaneID):如果与connID, StartLaneID, EndLaneID相同,
                                                                                                                                                                                               ┃❶ 公交站点-线路(BusStationLine):公交线路ID(busLineID):如果与busLineID相同,则stationLineID计入stationLineIDs
                                              则删除,记录与connID相同的记录个数conSum,即当前连接段有多少个车道连接
                                                                                                                                                                                               ▶ 🕼 路径车道连接(RoutingLaneConnector):起始车道编号,终点车道编号(lanelD1,lanelD2):如果与startLanelD,endLanelD相同,则删除
                                                                                                                                                                       公交
                                                                                                                                                                               删除公交线路
                                                                                                                                                                                                 ▶ 公交线路的路段或连接段序列(BusLineRoad):线路ID(busLineID):如果与busLineID相同,则删除
                                        ▶ I B B A (Routing): *(*): 得到所有路径的routingID, 保存为数组routingIDs
                                                                                                                                                                                                  公交线路(BusLine):公交线路编号(busLineID):如果与busLineID相同,则删除
                                              路径车道连接(RoutingLaneConnector):连接段编号(connID):如果与connID相同,得到map[routingID] = 每个路径此时的路径连接个数routingConSum,如
                                              果仍有车道连接,但没有路径车道连接,进行处理:if(map[routingID] == 0 && conSum! = 0): 调用保护路径车道连接(routingID, connID)
                                                                                                                                                                                               ┃ ひ交站点-线路(BusStationLine):公交站点编号(busStationID):如果与busStationID相同,则stationLineID计入stationLineIDs
                                                                                                                                                                                 删除公交站点
                                                                                                                                                                                               ● 公交站点-线路(BusStationLine):站点线路编号(stationLineID):如果与stationLineIDs[i]相同,则调用删除公交站点-线路(stationLineIDs[i])
                                         ● 公交线路的路段或连接段序列(BusLineRoad): roadID(roadID): 如果与connID相同,则busLineID计入busLineIDs,得到对应的所有公交线路的busLineID
                                                                                                                                                                                                 ▶ 公交站点(BusStation):公交站点编号(busStationID):如果与busStationID相同,则删除
                                         ● 公交线路:公交线路ID(busLineID):如果与busLineIDs[i]相同,调用删除公交线路(busLineIDs[i])
                                         │ ❷ 路径车道连接(RoutingLaneConnector):连接段编号(connID):如果与connID相同,routingID计入routingIDs,得到对应的所有路径的routingID
                        删除连接段
                                         | ❷ 路径(Routing): 路径编号(routingID): 如果与routingIDs[i]相同,则调用删除路径 (routingIDs[i])
                                         车道连接(LaneConnector):连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(connID, startLaneID, endLaneID):如果与connID, startLaneIDs[i], endLaneIDs[i]
                                            相同,则调用删除车道连接 (connID, startLaneIDs[i], endLaneIDs[i])

❹ 连接段(Connector): 连接段编号(connID): 删除单个连接段

                                                                        ● 车道(Lane):路段编号(linkID):如果与linkID相同,if(serialNnumber > 输入laneNumber)则将这条记录的serialNnumber-1
                                                                        ⑥ 公交站点(BusStation):路段编号(linkID):如果与linkID相同,if(laneNumber > 输入laneNumber)则将这条记录的laneNumber-Ⅰ
                                                                          限速区(ReduceSpeedArea):路段或连接段ID(roadID):
                                                                                                                                    如果与linkID相同,则if(laneNumber > 输入laneNumber)
                                                                          laneNumber-1, if (toLaneNumber> 输入laneNumber) toLaneNumber-1
                                                                                                                                     如果与linkID相同,则if(start_laneNumber > 输入laneNumber)
                                                                          行程时间检测器(VehicleTravelDetector): 起始道路编号(startRoadId):
                         更新车道序号(linkID, laneID, laneNumber)
                                                                          start_laneNumber-1, if (start_tolaneNumber> 输入laneNumber) start_tolaneNumber-1
道路及连接
                                                                          行程时间检测器(VehicleTravelDetector):终点道路编号(teminalRoadId):如果与linkID相同,则if (teminal_laneNumber>输入laneNumber) teminal_
                                                                          laneNumber-1, if (teminal_tolaneNumber> 输入laneNumber) teminal_tolaneNumber-1
                                                                          排队计数器(VehicleQueueCounter): 道路ID(roadID):
                                                                                                                                  如果与linkID相同,则if (laneNumber > 输入laneNumber)
                                                                          laneNumber-1, if (toLaneNumber> 输入laneNumber) toLaneNumber-1
                                                                          车辆信息采集器(VehicleDrivInfoCollecter): 道路ID(roadID):
                                                                                                                                  如果与linkID相同,则if(laneNumber > 输入laneNumber)
                                                                          laneNumber-1, if (toLaneNumber> 输入laneNumber) toLaneNumber-1
                                       ② 信号灯(SignalLamp):起始车道编号,终点车道编号(startLaneID, endLaneID):如果与laneID, toLaneID=0相同,则删除
                                        ⑥ 公交站点(BusStation):路段编号,车道序号(linkID,laneNumber):如果与linkID,laneNumber相同,则busStationID计入busStationIDs
                                       🔞 公交站点(BusStation):公交站点编号(busStationID):如果与busStationIDs[i]相同,则调用删除公交站点(busStationIDs[i])
                                          限速区(ReduceSpeedArea): 路段或连接段ID, 车道序号, 目标车道序号(roadID, laneNumber, toLaneNumber): 如果与linkID, laneNumber, 0相同,则
                                          reduceSpeedArealD計入reduceSpeedArealDs
                                       🚺 限速区(ReduceSpeedArea):限速区编号(reduceSpeedArealD):如果与reduceSpeedArealDs[i]相同。则调用删除限速区(reduceSpeedArealDs[i])
                                          行程时间检测器(VehicleTravelDetector):起始道路编号,起始车道连接的起始车道,起始车道连接的目标车道(startRoadId, start_laneNumber, start_
                                          tolaneNumber): 如果与linkID, laneNumber, 0 相同,则删除
                                          行程时间检测器(VehicleTravelDetector):终点道路编号,终点车道连接的起始车道,终点车道连接的目标车道(teminalRoadId, teminal_laneNumber,
                                          teminal tolaneNumber): 如果与linkID, laneNumber, 0相同,则删除
                                                                                                                                                                    1 车道连接(LaneConnector):连接段编号(connID):通过startLaneID, endLaneID找到connID
                                          排队计数器(VehicleQueueCounter):道路ID,所在车道序号,目标车道序号(roadID,laneNumber,toLaneNumber):如果与linkID,laneNumber,0 相同,
                                                                                                                                                                    🗿 信号灯(SignalLamp):起始车道编号,终点车道编号(IaneID,toLaneID):如果与startLaneID,endLaneID相同,则删除
                                                                                                                                                                     🗿 车道(Lane): 车道编号(laneID): 通过startLaneID, endLaneID得到startLaneNumber, endLaneNumber
                                          车辆信息采集器(VehicleDrivInfoCollecter): 道路ID,所在车道序号,目标车道序号(roadID, laneNumber, toLaneNumber):如果与linkID, laneNumber, 0
                                          相同,则删除
                                                                                                                                                                    限速区(ReduceSpeedArea): 路段或连接段ID,所在车道序号,目标车道序号(roadID,laneNumber, toLaneNumber): 如果与connID,startLaneNumber,
                                                                                                                                                                      endLaneNumber相同,则reduceSpeedArealD计入reduceSpeedArealDs
                        删除车道
                                       🕡 导向箭头(GuideArrow):车道编号(laneID):如果与laneID相同,则删除
                                                                                                                                                                    🚺 限速区(ReduceSpeedArea):限速区编号(reduceSpeedArealD):如果与reduceSpeedArealDs[i]相同,则调用删除限速区(reduceSpeedArealD)
                                          车道连接(LaneConnector): 起始车道编号(StartLaneID): 如果与laneID相同,则删除车道连接(connID,laneID,EndLaneID),之后如果connID对应的连接
                                          段不存在车道连接,则调用删除连接段(connID),且不进行下一步
                                                                                                                                                                      行程时间检测器(VehicleTravelDetector):起始道路编号,起始车道连接的起始车道,起始车道连接的目标车道(startRoadId, start_laneNumber, start_
                                                                                                                                                    删除车道连接
                                                                                                                                                                       tolaneNumber):如果与connID, startLaneNumber, endLaneNumber相同,则删除
                                          车道连接(LaneConnector): 终点车道编号(EndLaneID): 如果与laneID相同,则删除车道连接(connID, StartLaneID, laneID) ,之后如果connID对应的连接
                                          段不存在车道连接,则调用删除连接段(connID),且不进行下一步
                                                                                                                                                                      行程时间检测器(VehicleTravelDetector):终点道路编号,终点车道连接的起始车道,终点车道连接的目标车道(teminalRoadId, teminal_laneNumber,
                                                                                                                                                                       teminal_tolaneNumber): 如果与connID, startLaneNumber, endLaneNumber相同, 则删除
                                       ■ 「 车道(Lane): 车道编号(laneID): 删除该车道,调用更新车道序号 (linkID, laneID, laneNumber)
                                                                                                                                                                    6 排队计数器(VehicleQueueCounter):道路Ⅳ,所在车道序号,目标车道序号(roadID,laneNumber,toLaneNumber):如果与connID,startLaneNumber,
                                       endLaneNumber相同,则删除
                                       ☑ 路段(Link):路段编号(linkID):如果与linkID相同,则车道数-1
                                                                                                                                                                      车辆信息采集器(VehicleDrivInfoCollecter): 道路ID,所在车道序号,目标车道序号(roadID, laneNumber, toLaneNumber): 如果与connID,
                                          路径车道连接(RoutingLaneConnector): 起始车道编号(laneIDI):
                                                                                                                                                                       startLaneNumber, endLaneNumber相同,则删除
                                          将laneID作为上游车道的所有路径车道连接的connID: routingMap[routingID] = {connID, 0}
                                                                                                                                                                   🕡 路径车道连接(RoutingLaneConnector):起始车道编号,终点车道编号(laneID1,laneID2):如果与startLaneID,endLaneID相同,则删除
                                          路径车道连接(RoutingLaneConnector): 终点车道编号(laneID2):
                                          将laneID作为下游车道的所有路径车道连接的connID: routingMap[routingID] = {connID, 0}
                                                                                                                                                                     _ 车道连接(LaneConnector):连接段编号,起始车道编号,终点车道编号(connlD,startLanelD,endLanelD):如果与connlD,StartLanelD,EndLanelD相同,
                                          车道连接(LaneConnector): 连接段编号(connID):
                                          for routingID in routingMap.keys:
                                           通过routingMap[routingID].first得到: connID有conSum个车道连接
                                            routingMap[routingID].second = conSum
                                          路径车道连接(RoutingLaneConnector):连接段编号(connID):
                                          for routingID in routingMap.keys:
                                            通过routingID和routingMap[routingID].first: connID有routingConSum个路径车道连接
                                            if(routingConSum == 0 && routingMap[routingID].second! = 0):调用保护路径车道连接(routingID, connID)
                                           ● 路段顶点(LinkVertex):路段编号,序号(linkID, num):如果与linkID, num相同,则找到vertexID
                                          ② 顶点(Vertex):内点编号(vertexID):如果与vertexID相同,则删除
                        删除路段顶点
                                          ❸ 结点(Node):内点编号(vertexID):如果与vertexID相同,则删除
                                           ☑ 路段顶点(LinkVertex):路段编号,序号(linkID, num):如果与linkID, num相同,则删除
                                        ① 发车点(DeparturePoint): 路段编号(linkID): 如果与linkID相同,则departurePointID计入departurePointIDs
                                       ● 发车点(DeparturePoint):发车点编号(departurePointID):如果与departurePointIDs[i]相同,则调用删除发车点(departurePointIDs[i])
                                       ② 路径路段(RoutingLink):路段编号(linkID):如果与linkID相同,routingID计入routingIDs
                                                                                                                                                    需要重新思考逻辑,仅删除被删路段之后的路径
                                       ② 路径(Routing): 路径编号(routingIDs): 如果与routingIDs[i]相同,则调用删除路径 (routingIDs[i])
                                       ❸ 决策点(DecisionPoint):路段编号(linkID):如果与linkID相同,则deciPointID计入deciPointIDs
                                       3 决策点(DecisionPoint):决策点编号(deciPointID):如果与deciPointIDs[i]相同,则调用删除决策点(deciPointIDs[i])

₫ 公交线路的路段或连接段序列(BusLineRoad): roadID(roadID): 如果与linkID相同, busLineID计入busLineIDs, 得到连接段ID对应的所有公交线路的busLineID
                        删除路段

❹ 公交线路:公交线路ID(busLineID):如果与busLineIDs[i]相同,则调用删除公交线路(busLineIDs[i])

                                       5 连接段(Connector):连接段编号(StartLinkID):如果与linkID相同,则调用删除连接段(linkID)
                                       5 连接段(Connector):连接段编号(EndLinkID):如果与linkID相同,则调用删除连接段(linkID)
                                       🕡 路段顶点(LinkVertex):路段编号,序号(linkID):如果与linkID相同,则num计入nums
                                       🕡 路段顶点(LinkVertex):路段编号,序号(linkID, num):如果与linkID, nums[i]相同,则调用删除路段顶点(linkID, num[i])
                                       🕡 路段(Link): 路段编号(linkID): 如果与linkID相同,则删除
```